


beratung
planung
projektbetreuung
umsetzung
support

HEIDLER
STRICHCODE GMBH

HVS32

ein Versandsystem...

...das immer passt



ODBC-Gateway

Polling Anbindung

Stand: 01.10.2010

benutzerfreundlich
multi-carrierfähig
modularer aufbau
flexibel

Struktur der Datenbanktabelle für HVS32 ODBC-Gateway Polling Anbindung

Fett dargestellte Felder müssen belegt sein.

Feldname	Typ	Max. Länge	Dez	Belegung
--- STEUERUNGS-TEIL ---				
ID	INTEGER			Eindeutige Nummer zur Identifizierung des Datensatzes (Autocounter) Wird für die DELETE bzw. UPDATE-Anweisung benötigt.
StatusHost	INTEGER			Die Funktionsnummer, die im HVS32 für den Datensatz ausgeführt werden soll. Die wichtigsten hierbei sind 1 (Etikettendruck), 2 (Verlademeldung) und 4 (Storno).
StatusHVS32	INTEGER			Muss von 'StatusHost' abweichend sein, damit der Datensatz verarbeitet wird. Sollte vom Vorsystem zu Beginn auf 0 gesetzt werden. Nach erfolgreicher Verarbeitung wird hier der Wert von 'StatusHost' eingetragen. Im Fehlerfall 9.

--- SENDUNGS-TEIL ---				
KundenNr	TEXT	20		Kdnr des Empfängers beim Versender
ZielAdrName1	TEXT	50		LIEFER-ADRESSE
ZielAdrName2	TEXT	50		EMPFÄNGER
ZielAdrName3	TEXT	50		
ZielAdrStrasse	TEXT	50		
ZielAdrLKZ	TEXT	5		
ZielAdrPLZ	TEXT	10		
ZielAdrOrt	TEXT	50		
ZielAdrRegion	TEXT	20		Staat/Provinz (z.B. für USA wichtig)
ZielAdrBahnhof	TEXT	30		PLZ und Ort
Ansprechpartner	TEXT	20		Empfänger Ansprechpartner
TelefonNr	TEXT	20		Telefonnummer des Empfängers
FaxNr	TEXT	20		Faxnummer des Empfängers
UstIDNr	TEXT	20		UmsatzsteuerNr des Empfängers

ILNNr	TEXT	20		ILN des Empfängers (Pflicht bei Metro-Versand)
AuftraggeberID	TEXT	10		Mandantenkennung
VersandartID	TEXT	10		Versandartkennung
AVISHinweis1	TEXT	30		
AVISHinweis2	TEXT	30		
AVISZusatz1	TEXT	20		Zusatz zu Fest-AVIS-Schlüssel 1
AVISZusatz2	TEXT	20		Zusatz zu Fest-AVIS-Schlüssel 2
LieferscheinNr	TEXT	40		Wird im VS als Such-Nummer verwendet
AuftragNr	TEXT	20		
BestellNr	TEXT	20		Metro-Bestellnr (Metro-Versand)
Warenwert	DECIMAL	18	2	
WWWaehrung	TEXT	3		Warenwert - ISO-Währungscode
Nachnahme	DECIMAL	18	2	
NNWaehrung	TEXT	3		Nachnahme - ISO-Währungscode
NNVermerk	TEXT	1		B': Bar / 'V': Verrechnungsscheck
NNVerwendung	TEXT	30		Nachnahme Verwendungszweck
Versicherungswert	DECIMAL	18	2	Höher-Versicherungswert
VWWaehrung	TEXT	3		Versicherungswert - ISO-Währungscode
FrankaturKennung	TEXT	10		
Zahlungsbedingung	TEXT	10		'S':Sender,'R':Empfänger
ZBZoll	TEXT	1		Zahlungsbedingung für Zoll Steuern 'S':Sender,'R':Empfänger
FrachtfuehrerKDNr	TEXT	10		Kdnr des Frachtzahlers beim Frachtführer
Sonderdienste	TEXT	30		versandart-spezifisch belegt
Sendungsinhalt	TEXT	30		
TerminArt	TEXT	1		'A'b / 'B'is / 'F'ix
TerminDatum	TEXT	10		TT.MM.JJJJ
TerminZeit	TEXT	5		HH:MM
NeutabsenderName1	TEXT	30		Nur bei Neutral-Absendern belegt
NeutabsenderName2	TEXT	30		Nur bei Neutral-Absendern belegt
NeutabsenderName3	TEXT	30		Nur bei Neutral-Absendern belegt
NeutabsenderStrasse	TEXT	30		Nur bei Neutral-Absendern belegt
NeutabsenderLKZ	TEXT	3		Nur bei Neutral-Absendern belegt
NeutabsenderPLZ	TEXT	10		Nur bei Neutral-Absendern belegt
NeutabsenderOrt	TEXT	30		Nur bei Neutral-Absendern belegt
RechnungsEmpfName1	TEXT	50		RECHNUNGSADRESSE
RechnungsEmpfName2	TEXT	50		EMPFÄNGER

RechnungsEmpfName3	TEXT	50		
RechnungsEmpfStr	TEXT	50		
RechnungsEmpfLKZ	TEXT	5		
RechnungsEmpfPLZ	TEXT	10		
RechnungsEmpfOrt	TEXT	50		
RechnungsNr	TEXT	20		Rechnungsnummer
PostLeitcode	TEXT	15		
PostZielFrachtzent	TEXT	5		
FrachtBrief	TEXT	20		Fr.brief Nummer falls Fr.brief d. Vorsystem gedruckt

--- PACKSTÜCK-TEIL ---				
Gewicht	DECIMAL	8	3	Bruttogewicht in Kg
NettoGewicht	DECIMAL	8	3	Nettogewicht in Kg
PackStkGes	INTEGER			Gesamt-Anzahl Colli der Sendung
PackStkNr	INTEGER			Laufende Nr pro Sendung
Verpackungsart	TEXT	6		
PackstueckLaenge	INTEGER			Länge in cm
PackstueckBreite	INTEGER			Breite in cm
PackstueckHoehe	INTEGER			Höhe in cm
Packplatz	TEXT	10		HVS32-Packplatz-Client, der den Auftrag verarbeiten soll
PackstueckID	TEXT	20		Eindeutige Nummer für das Paket im Vorsystem

--- RÜCKMELDE-TEIL ---				
TrackingNr	TEXT	35		Paketnummer
VersandSendungsNr	TEXT	20		Sendungsnummer
DruckDateTime	TEXT	10		Datum der Abarbeitung (TT.MM.CCJJ)
AusgangDateTime	TEXT	10		Datum der Versendung(TT.MM.CCJJ)
Gebuehr	DECIMAL	18	2	Frachtkosten
GebuehrWaehrung	TEXT	3		Frachtkosten ISO-Währungscode
AusgangslisteNr	INTEGER			Nummer der Ladeliste
Fehlertext1	TEXT	200		Wird im Fehlerfall befüllt
Fehlertext2	TEXT	200		Wird im Fehlerfall befüllt

--- Zusatz - HVS32 ---				
AnzahlArtikel	INTEGER	6		Anzahl Artikel (Druck auf Etikett)
ZusatzZeile1	TEXT	150		Zusatztext (Druck auf Etikett)
ZusatzZeile2	TEXT	150		Zusatztext (Druck auf Etikett)
FreiAvis1	TEXT	62		
FreiAvis2	TEXT	62		
HV_ElektronikArtikel	TEXT	1		'J'/T'(True): Elektronik-Artikel, ansonsten nicht
EmpfEmailadresse	TEXT	100		f. automatische Mailavisierung
Kostenstelle	TEXT	30		
Druckername	TEXT	30		Name eines Ausgabekanals (Drucker) im HVS32 über den das Etikett gedruckt wird. (Benötigt Druckerspuler Erweiterungsmodul)