

SAP-RFC Schnittstelle: Funktion zum Drucken von Etiketten			
Stand: 10.06.2014			
Fett dargestellte Felder müssen vorhanden und belegt sein.			
Funktion:	Z_HVS_VERSANDDATENANFRAGE		
INPUT PARAMETER			
<i>Parameter die von SAP an HVS32 übergeben werden</i>			
Feldname	Typ	Max. Länge	Belegung
STRUKTUR: PACKSTUECK			
KUNDEN_NR	CHAR	20	Kdnr des Empfängers beim Versender
ZIEL_ADR_NAME1	CHAR	50	LIEFER-ADRESSE
ZIEL_ADR_NAME2	CHAR	50	EMPFÄNGER
ZIEL_ADR_NAME3	CHAR	50	
ZIEL_ADR_STRASSE	CHAR	50	
ZIEL_ADR_LKZ	CHAR	5	
ZIEL_ADR_PLZ	CHAR	10	
ZIEL_ADR_ORT	CHAR	50	
ZIEL_ADR_REGION	CHAR	20	Staat/Provinz (z.B. für USA wichtig)
ZIEL_ADR_BAHNHOF	CHAR	30	PLZ und Ort
ANSPRECHPARTNER	CHAR	20	Empfänger Ansprechpartner
TELEFON_NR	CHAR	20	Telefonnummer des Empfängers
FAX_NR	CHAR	20	Faxnummer des Empfängers
UST_ID_NR	CHAR	20	UmsatzsteuerNr des Empfängers
ILN_NR	CHAR	20	ILN des Empfängers (Pflicht bei Metro-Versand)
AUFTRAGGEBER_ID	CHAR	10	Mandantenkennung aus dem HVS32
VERSANDART_ID	CHAR	10	Versandartkennung aus dem HVS32
AVIS_HINWEIS1	CHAR	30	
AVIS_HINWEIS2	CHAR	30	
AVIS_ZUSATZ1	CHAR	20	Zusatz zu Fest-AVIS-Schlüssel 1
AVIS_ZUSATZ2	CHAR	20	Zusatz zu Fest-AVIS-Schlüssel 2
LIEFERSCHEIN_NR	CHAR	40	Wird im HVS32 als Such-Nummer verwendet
AUFTRAG_NR	CHAR	20	
BESTELL_NR	CHAR	20	Metro-Bestellnr (Metro-Versand)
WARENWERT	CHAR	19	
WW_WAEHRUNG	CHAR	3	Warenwert - ISO-Währungscode
NACHNAHME	CHAR	19	
NN_WAEHRUNG	CHAR	3	Nachnahme - ISO-Währungscode
NN_VERMERK	CHAR	1	B': Bar / 'V': Verrechnungsscheck
NN_VERWENDUNG	CHAR	30	Nachnahme Verwendungszweck
VERSICHERUNGSWERT	CHAR	19	Höher-Versicherungswert
VW_WAEHRUNG	CHAR	3	Versicherungswert - ISO-Währungscode
FRANKATUR_KENNUNG	CHAR	10	
ZAHLUNGSBEDINGUNG	CHAR	10	'S':Sender,'R':Empfänger
ZB_ZOLL	CHAR	1	Zahlungsbedingung für Zoll Steuern 'S':Sender,'R':Empfänger
FRACHTFUEHRER_KD_NR	CHAR	10	Kdnr des Frachtzahlers beim Frachtführer
SONDERDIENSTE	CHAR	30	versandart-spezifisch belegt
SENDUNGS_INHALT	CHAR	30	
TERMIN_ART	CHAR	1	'A'b / 'B'is / 'F'ix
TERMIN_DATUM	CHAR	10	TT.MM.JJJJ
TERMIN_ZEIT	CHAR	5	HH:MM
NEUTABSENDER_NAME1	CHAR	30	Nur bei Neutral-Absendern belegt
NEUTABSENDER_NAME2	CHAR	30	Nur bei Neutral-Absendern belegt
NEUTABSENDER_NAME3	CHAR	30	Nur bei Neutral-Absendern belegt
NEUTABSENDER_STRASSE	CHAR	30	Nur bei Neutral-Absendern belegt

NEUTABSENDER_LKZ	CHAR	3	Nur bei Neutral-Absendern belegt
NEUTABSENDER_PLZ	CHAR	10	Nur bei Neutral-Absendern belegt
NEUTABSENDER_ORT	CHAR	30	Nur bei Neutral-Absendern belegt
RECHNUNGS_EMPF_NAME1	CHAR	50	RECHNUNGSADRESSE
RECHNUNGS_EMPF_NAME2	CHAR	50	EMPFÄNGER
RECHNUNGS_EMPF_NAME3	CHAR	50	
RECHNUNGS_EMPF_STRASSE	CHAR	50	
RECHNUNGS_EMPF_LKZ	CHAR	5	
RECHNUNGS_EMPF_PLZ	CHAR	10	
RECHNUNGS_EMPF_ORT	CHAR	50	
POST_LEITCODE	CHAR	15	
POST_ZIEL_FRACHTZENT	CHAR	5	
FRACHT_BRIEF	CHAR	20	Fr.brief Nummer falls Fr.brief d. Vorsystem gedruckt
GEWICHT	CHAR	9	Bruttogewicht in Kg
NETTO_GEWICHT	CHAR	9	Nettogewicht in Kg
PACK_STK_GES	CHAR	10	Gesamt-Anzahl Colli der Sendung
PACK_STK_NR	CHAR	10	Laufende Nr pro Sendung
VERPACKUNGSART	CHAR	6	
PACKSTUECK_LAENGE	CHAR	10	Länge in cm
PACKSTUECK_BREITE	CHAR	10	Breite in cm
PACKSTUECK_HOEHE	CHAR	10	Höhe in cm
PACKPLATZ	CHAR	10	HVS32-Packplatz-Client, der den Auftrag verarbeiten soll.
PACKSTUECK_ID	CHAR	15	Eindeutige Nummer für das Paket im Vorsystem. Wird als eindeutige Paketreferenz benötigt um das Etikett später zu stornieren oder zu Verladen.
ANZAHL_ARTIKEL	CHAR	10	Anzahl Artikel (Druck auf Etikett)
ZUSATZ_ZEILE1	CHAR	150	Zusatztext (Druck auf Etikett)
ZUSATZ_ZEILE2	CHAR	150	Zusatztext (Druck auf Etikett)
FREI_AVIS1	CHAR	62	
FREI_AVIS2	CHAR	62	
HV_ELEKTRONIK_ARTIKEL	CHAR	1	'J'/T(True): Elektronik-Artikel, ansonsten nicht
EMPF_EMAILADRESSE	CHAR	100	f. automatische Mailavisierung
KOSTENSTELLE	CHAR	30	
DRUCKERNAME	CHAR	30	Name eines Ausgabekanals (Drucker) im HVS32 über den das Etikett gedruckt wird. (Benötigt Druckerspooles Erweiterungsmodule)
OUTPUT PARAMETER	<i>Parameter die von HVS32 an SAP zurückgegeben werden</i>		
Feldname	Typ	Max. Länge	Belegung
STRUKTUR: PACKSTUECKRUECK			
TRACKING_NR	CHAR	35	Paketnummer
VERSAND_SENDUNGS_NR	CHAR	20	Sendungsnummer
DRUCK_DATE_TIME	CHAR	10	Datum der Abarbeitung (TT.MM.CCJJ)
AUSGANG_DATE_TIME	CHAR	10	Datum der Versendung(TT.MM.CCJJ)
GEBUEHR	CHAR	19	Frachtkosten
GEBUEHR_WAEHRUNG	CHAR	3	Frachtkosten ISO-Währungscode
FEHLERTEXT1	CHAR	200	Wird im Fehlerfall befüllt
FEHLERTEXT2	CHAR	200	Wird im Fehlerfall befüllt

SAP-RFC Schnittstelle: Funktion zum Stornieren von Packstücken			
Stand: 10.06.2014			
Fett dargestellte Felder müssen vorhanden und belegt sein.			
Funktion:	Z_HVS_STORNOVERSANDDATEN		
INPUT PARAMETER <i>Parameter die von SAP an HVS32 übergeben werden</i>			
Feldname	Typ	Max. Länge	Belegung
STRUKTUR: STORNO			
PACKPLATZ	CHAR	10	HVS32-Packplatz-Client, der den Auftrag verarbeiten soll.
PACKSTUECK_ID	CHAR	20	Eindeutige Nummer des Packstücks, das storniert werden soll.
TRACKING_NR	CHAR	30	Trackingnummer des Packstücks (optional) damit das Paket noch eindeutiger identifiziert werden kann
OUTPUT PARAMETER <i>Parameter die von HVS32 an SAP zurückgegeben werden</i>			
Feldname	Typ	Max. Länge	Belegung
STRUKTUR: STORNORUECK			
FEHLER	CHAR	1	Fehlercode (1=Fehler, 0=Erfolgreich)
FEHLERTEXT1	CHAR	200	Wird im Fehlerfall befüllt
FEHLERTEXT2	CHAR	200	Wird im Fehlerfall befüllt

SAP-RFC Schnittstelle: Funktion zum Ausführen des HVS32-Tagesabschlusses			
Stand: 10.06.2014			
Fett dargestellte Felder müssen vorhanden und belegt sein.			
Funktion:	Z_HVS_TAGESABSCHLUSS		
INPUT PARAMETER <i>Parameter die von SAP an HVS32 übergeben werden</i>			
Feldname	Typ	Max. Länge	Belegung
STRUKTUR: TAGESABSCHLUSS			
PACKPLATZ	CHAR	10	HVS32-Packplatz-Client, der den Tagesabschluss ausführen soll.
FRACHTFUEHRERTYP	CHAR	20	Name des Frachtführertyps. Z.B. "DPD", "GLS", etc. oder "ALLE" Wenn leer, werden alle Frachtführer abgeschlossen
WECHSELBRUECKE	CHAR	20	Kennzeichen der abzuschließenden Wechselbrücke. Hiermit können nur bestimmte Sendungen abgeschlossen werden.
AUFTRAGGEBERIDLIST	CHAR	250	Hier kann eine Semikolon separierte Liste mit den abzuschließenden Auftraggebern mitgegeben werden. (Schalter MultiAGTagesabschluss=ON)
VERSANDARTIDLIST	CHAR	250	Hier kann eine Semikolon separierte Liste mit den abzuschließenden Versandarten mitgegeben werden. (Schalter MultiVATagesabschluss=ON)
OUTPUT PARAMETER <i>Parameter die von HVS32 an SAP zurückgegeben werden</i>			
Feldname	Typ	Max. Länge	Belegung
FEHLER	CHAR	1	Fehlercode (1=Fehler, 0=Erfolgreich)